



Eduroam-Konfiguration Linux (Ubuntu)

1. Für die Einrichtung von Eduroam die KU-Eduroam-Seite aufrufen: <https://www.ku.de/rechenzentrum/it-services/netz/wlan/eduroam/>




2. Hier dem Link bei Konfiguration/Download folgen, um die neueste Konfigurationsdatei herunterladen: <https://cat.eduroam.org/?idp=5710>



3. Falls das Installationsprogramm für Linux nicht direkt erscheint, dann "einen anderen Installer auswählen" anklicken und Linux auswählen

4. In der Anwendungsleiste das Terminal suchen und aufrufen



5. Im Terminal `cd Downloads` eingeben und Enter drücken (wenn die Datei hier abgespeichert wurde, sonst den Befehl `cd` und danach den Namen des Verzeichnisses eingeben) und über den Befehl `ls` nachprüfen, ob die Datei in dem Verzeichnis ist und wie sie genau heißt.

```

3. Feb 13:54
urz@urz: ~/Downloads

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

urz@urz:~$ cd Downloads
urz@urz:~/Downloads$ ls
'eduroam-linux-KUE-TTLS-PAP(1).py' 'eduroam-linux-KUE-TTLS-PAP(2).py' eduroam-linux-KUE-TTLS-PAP.py
urz@urz:~/Downloads$

```

6. Danach den Befehl `python3 eduroam-linux-KUE-TTLS-PAP.py` eingeben und Enter drücken (falls die Datei, die nach dem Befehl `ls` aufgelistet wird, einen anderen Namen hat, dann diesen nach `python3` eingeben)

```

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

urz@urz:~$ cd Downloads
urz@urz:~/Downloads$ ls
'eduroam-linux-KUE-TTLS-PAP(1).py' 'eduroam-linux-KUE-TTLS-PAP(2).py' eduroam-linux-KUE-TTLS-PAP.py
urz@urz:~/Downloads$ python3 eduroam-linux-KUE-TTLS-PAP.py

```

7. Danach öffnet sich das Eduroam Cat, dieses ausführen und alles bestätigen

8. Bei der Benutzererkennung geben Sie ihre Kennung gefolgt von `@ku.de` ein (z. B. `abc123@ku.de`) und danach das zugehörige Passwort

eduroam CAT

Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten ein:

Geben Sie ihre Benutzerkennung ein

Geben Sie ihr Passwort ein

Wiederholen Sie das Passwort

Abbrechen

OK

9. Danach nur noch in die WLAN-Einstellungen und hier sich mit Eduroam verbinden

